

MANUALE ADIUTO

ADIETK



MANUALE ADIUTO

AdiETK

Febbraio 2018

Ver. 6.5.0

1. INTRODUZIONE

1.1 PRINCIPALI FUNZIONALITA'

ADiETK è il modulo di **ADIUTO** che permette la stampa di una o più pagine di etichette progressive.


Il programma in automatico mantiene in memoria il valore dell'ultimo barcode stampato. (il valore è salvato nel database di Adiuto)

Questo modulo è molto utile nell'acquisizione di documenti passivi quando il gestionale non può produrre etichette con codici a barre.

Con ADiETK è possibile gestire infinite tipologie di etichette.


2. FUNZIONALITA' E INSTALLAZIONE


Per installare AdiETK è sufficiente lanciare il setup dei moduli di adiuto e, durante l'installazione, selezionare l'apposita voce:



Il programma verrà installato nella cartella scelta durante il setup nella sotto directory “..\AdiEtk”. Nei valori di default la cartella di installazione è:

C:\Program Files (x86)\AdiSuite\AdiEtk




Lanciando il programma AdiEtk.exe () compare la seguente maschera da compilare nella parte superiore dei dati come immagine seguente.

La parte inferiore della schermata ci consente di impostare i vari barcode necessari per la stampa.

Il “prefisso” determina il prefisso al valore progressivo contenuto nel barcode.

Il “Suffisso” determina il suffisso al valore progressivo contenuto nel barcode.

 determina la se il barcode dovrà essere largo o stretto.

“Formato Numerico” determina il numero di zero di riempimento che compariranno nel barcode.

Prefisso	Descrizione	Testo sopra barcode
FF-	Barcode fatture fornitori	
Suffisso	Attuale Progressivo	1
	Formato Numerico	000000
0=Stretto	Bloccare Ristampa	<input type="checkbox"/>

Aggiungi o Modifica riga selezionata


Premere su “Aggiungi o Modifica riga selezionata” aggiunge la configurazione del barcode alla lista nel caso di configurazione iniziale oppure permette di confermare delle modifiche ad una configurazione esistente.

Cliccando su **Salva e Chiudi** si salvano i parametri.


NOTA BENE

La maschera di configurazione barcode è sempre richiamabile lanciando la combinazione di tasti SHIF+F2

Rilanciando AdiEtk.exe compare la seguente maschera di configurazione etichette:




Nel dettaglio le opzioni sulla destra del programma effettuano le seguenti opzioni sul foglio:




Per poter richiamare la corretta etichetta di stampa è necessario imputare un nome e poi salvarlo. Al salvataggio il programma salverà su database tutti i dettagli dell'etichetta.




è possibile, con le frecce, definire l'altezza e la larghezza delle etichette. Questa dimensione varia in base ai fogli di etichette acquistati.



è possibile, con le frecce, impostare il numero di etichette per riga e il numero di etichette per colonna presenti sul foglio. Questi valori variano in base ai fogli di etichette acquistati



è possibile, con le frecce, impostare i margini del foglio per la stampa e la distanza (orizzontale e verticale) tra le varie etichette



è possibile impostare se il foglio sarà stampato in verticale o in orizzontale, se applicare una cornice di controllo e l'altezza del codice a barre su ogni etichetta.

Quando è terminata la configurazione è necessario salvare l'etichetta premendo  in alto a destra.

Durante la configurazione del programma sul foglio a sinistra si disegneranno le etichette come nella successiva schermata.

Selezionando il barcode creato in precedenza è possibile stampare una pagina di barcode.

Il risultato della pressione del tasto stampa è una pagina di barcode come la seguente:

